


メール移行手順書



Outlook2016 ・ 2019

Outlook 移行手順書

- 1 スタートメニューの「Windowsシステムツール」一覧から「コントロールパネル」を選択します。



- 2 「ユーザーアカウント」をクリックします。




Outlook 移行手順書

3 「Mail (Microsoft Outlook)」をクリックします。



Outlook 移行手順書

- 4 「電子メールアカウント」 ボタンをクリックします。



- 5 変更する「アカウント」をクリックします。

「アカウント設定」ダイアログボックスの「変更」をクリックします。



Outlook 移行手順書

6 POP と IMAP のアカウント設定画面が表示されたら、下記の通り設定を行います。

①変更：お使いの電子メールアドレスの先頭に**335b**を追加してください。

②変更：メールアドレスとアカウント名は**同一**になります。

③変更：パスワード設定資料の受信パスワードを設定してください。

アカウントの変更

POP と IMAP のアカウント設定
お使いのアカウントのメール サーバーの設定を入力してください。

①変更

ユーザー情報
名前(Y):
電子メール アドレス(E):

サーバー情報
アカウントの種類(A):
受信メール サーバー(I):
送信メール サーバー (SMTP)(O):

メール サーバーへのログイン情報
アカウント名(U):
パスワード(P):

②変更

③変更

変更内容

(例)

電子メールアドレス
旧: 99999test@lc335b.gr.jp
新: 335b99999test@lc335b.gr.jp

アカウント名
旧: 99999test
新: 335b99999test@lc335b.gr.jp

パスワード(P):

☑ パスワードを保存する(R) **③変更**

☐ メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には チェック ボックスをオンにしてください(Q)

詳細設定(M)...

※ パスワードは下記のメールアドレス設定資料を参照してください。

メールアドレス設定資料

以下の様にメールの設定が完了いたしましたのでご案内申し上げます。

※/パスワード等の情報は第三者に転送されないよう留意に管理をお願いします

利用名	※利用名※	
メールアドレス	※メールアドレス※	
アカウント名/ログイン名	※アカウント名/ログイン名※	
POP (受信) サーバー	※POP (受信) サーバー※	ポート: 110
受信パスワード (よみ)	※受信パスワード※ ※受信パスワードよみ※	
SMTP (送信) サーバー	※SMTP (送信) サーバー※	ポート: 587
送信パスワード (よみ)	※送信パスワード※ ※送信パスワードよみ※	
転送設定の有無	※転送有無※	
転送先	※転送先アドレス※	

※お使いのバージョンによって画面が一部異なる場合がございます。

Outlook 移行手順書

7 「詳細設定画面」をクリック。

アカウントの変更

POP と IMAP のアカウント設定
お使いのアカウントのメール サーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報

名前(Y): 335b99999test@lc335b.gr.jp

電子メール アドレス(E): 335b99999test@lc335b.gr.jp

サーバー情報

アカウントの種類(A): POP3

受信メール サーバー(I): lc335b.gr.jp

送信メール サーバー (SMTP)(Q): lc335b.gr.jp

メール サーバーへのログイン情報

アカウント名(U): 335b99999test@lc335b.gr.jp

パスワード(P): *****

☒ パスワードを保存する(B)

☐ メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(Q)

アカウント設定のテスト

アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。

アカウント設定のテスト(I)

☒ [次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする(S)

クリック

詳細設定(M)...

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル ヘルプ

▼送信サーバータブに切替

インターネット電子メール設定

全般 **送信サーバー** 詳細設定

メール アカウント

このアカウントを表す名前を入力してください ("仕事"、"Microsoft Mail サーバー" など)(N)

その他のユーザー情報


組織(O):

返信電子メール(R):

OK キャンセル

Outlook 移行手順書


「受信メールサーバーと同じ設定を使用する」を選択しOKをクリック。



①「受信メールサーバーと同じ設定を使用する」を選択

②詳細設定をクリック

▼サーバーのポート番号の設定



①受信サーバー（POP3）

ポート番号：「110」であることを確認

②送信サーバー（SMTP）

ポート番号：「587」であることを確認

③「OK」ボタンをクリック

Outlook 移行手順書

- 8 変更が完了したら、「次へ」をクリックしてください。

アカウントの変更

POPとIMAPのアカウント設定
お使いのアカウントのメールサーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報
名前(N): 335b99999test@lc335b.gr.jp
電子メール アドレス(E): 335b99999test@lc335b.gr.jp

サーバー情報
アカウントの種類(A): POP3
受信メール サーバー(I): lc335b.gr.jp
送信メール サーバー (SMTP)(Q): lc335b.gr.jp

メールサーバーへのログイン情報
アカウント名(U): 335b99999test@lc335b.gr.jp
パスワード(P): *****
☒ パスワードを保存する(R)
☐ メールサーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェックボックスをオンにしてください(Q)

アカウント設定のテスト
アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。
アカウント設定のテスト(I)
☒ [次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする(S)

詳細設定(M)...

クリック

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル ヘルプ

- 9 「テストアカウント設定画面」の「閉じる」ボタンをクリックしてください。

テスト アカウント設定

すべてのテストが完了しました。[閉じる] をクリックして続行してください。

中止(S) 閉じる(C)

タスク エラー

タスク	状況
✓ 受信メールサーバー (POP3) へのログイン	完了
✓ テスト電子メールメッセージの送信	完了

Outlook 移行手順書

10 「完了」をクリックします。

